

ぶらん館活用ガイド

<社外接続>

- Microsoft Edge 設定手順 -

Windows 10 用

2022/6/15 作成

クリナップ株式会社

情報システム部

— はじめに —

これまでクリナップ「ぶらん館」をご利用いただく場合は「Internet Explorer」をご使用いただいておりましたが、Microsoft は 2022 年 6 月 15 日をもって「Internet Explorer」のデスクトップアプリケーションサポートを終了すると発表しております。

本手順書では、「Internet Explorer」が使えなくなったのち、「Microsoft Edge」でぶらん館をご利用いただくための設定方法をご案内いたします。

【重要】

本手順はこれまでぶらん館をご利用されていた Windows10 PC にてご実施いただきますよう、お願ひいたします。
下記手順にて、ご利用の PC の OS バージョンを確認することができます。


— OS バージョン確認方法 —

タスクバーの検索ボックスで「**winver**」と入力してエンターキーを押下します。



「Windows のバージョン情報」で「Windows10」と表示されていることを確認します。

※Win7、Win8、Win8.1をご利用の場合、6/15 以降もそのままぶらん館をご利用いただけます。




1. Microsoft Edge を起動します。



※Microsoft Edge が下記アイコン(e マーク)の場合、旧バージョンの Microsoft Edge がインストールされていますので、ご利用のブラウザで「Microsoft Edge」を検索して最新版の Microsoft Edge をインストールしてください。



2. 画面右上の「…」をクリックして「設定」をクリックします。



3. 「Microsoft Edge について」をクリックし、「Microsoft Edge は最新です」と表示されていることを確認します。




※Microsoft Edge が最新でない場合は自動で更新が始まりますので、完了したら「再起動」ボタンをクリックします。



4. 「既定のブラウザー」をクリックして「Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可」で「許可」を選択します。


※「設定」画面が開いていない場合、手順 2 を参考に「設定」を開いてください。



5. 「再起動」ボタンをクリックします。

※ボタンが表示されない場合、そのまま次の手順へ進みます。

※再起動後に「設定」画面が開いていない場合、手順 2 を参考に「設定」を開いてください。



6. 「Internet Explorer モード ページ」に「<https://plancan.jp>」または「<https://alpha.plancan.jp>」で始まる項目がある場合、「ゴミ箱」をクリックして一旦全て削除します。

Internet Explorer の互換性

Internet Explorer に Microsoft Edge でサイトを開かせる [?](#) 互換性のないサイトのみ [▼](#)

Internet Explorer モードでサイトの再読み込みを許可 [?](#) 許可 [▼](#)


Internet Explorer モード ページ

これらのページは、ページ追加日から 30 日間 Internet Explorer モードで開きます。Internet Explorer モードで自動的に開くページが 1 ページあります。


ページ	追加日	有効期限	削除
https://plancan.jp/pmplanning/plan_index.cfm	2022/6/15	2022/7/15	

7. Internet Explorer でぶらん館を開き、アドレスバーの URL をコピーします。

※既に Internet Explorer が開けない場合、**ブックマーク**または **URL ショートカット**からぶらん館を開き、手順 9 へ進みます。



8. Microsoft Edge のアドレスバーにペーストしてエンターキーを押下して、Microsoft Edge でぶらん館を開きます。




9. ユーザーIDとパスワードを入力し「Go」をクリック、またはエンターキーを押下します。




10. 画面右上の「…」をクリックし「Internet Explorer モードで再度読み込む」をクリックします。

※Internet Explorer モード設定は**有効期間 1 か月**となっておりますので、**手順 10~13 を毎月行う必要**があります。



11. 一旦ログイン画面に戻りますので、「完了」をクリックします。

※下記画面が表示されていない場合はアドレスバー左端の「e マーク」をクリックします。



12. 再度、ユーザーIDとパスワードを入力し「Go」をクリック、またはエンターキーを押します。




13. 「カテゴリ選択画面」でアドレスバー左端の「e マーク」をクリックし、「次回、このページを Internet Explorer モードで開く」を有効にして「完了」をクリックします。



14. 「バスルーム」および「洗面化粧台」のページでは「Microsoft Edge で開く」をクリックし、Internet Explorer モードを解除します。

「Internet Explorer モードのリロードタブ」をクリックしても同様に解除することができます。



以上で、「Microsoft Edge」でぶらん館をご利用いただくための設定はすべて完了です。

ご協力いただきありがとうございました。

お問い合わせ

設定方法に関するご不明な点につきましては、下記 URL（お問い合わせフォーム）をクリックしてください。

https://plancan.jp/outer_func/main/ask_sys/toiawase.cfm

※上記 URL がクリック出来ない場合、お手数ですが直接入力してアクセス頂くようお願いいたします。