



2025年9月導入 新商品資料

STEDIA

ステディア
～作図操作～

2025年7月

営業企画推進部
営業企画推進課

1. かってにクリントラップ



2. 天然木ワークトップ



3. フラット対面レイアウト

1) I型シェルフ

2) L型シェルフ

3) ディスプレイ引戸

4. 天然木ライフケーブル



5. カフェスタイル収納

■ 1. かってにクリントラップ

1) かってにクリントラップ

基本条件から作成した場合は、

かってにクリントラップ「あり」になり、
水栓2は「穴のみ」になります。



■ かってにクリントラップ無しの場合

シンクプロパティで変更をしてください。

【変更項目】

①かってにクリントラップ あり⇒なし

②水栓2

かってにクリントラップ「あり」の場合は

水栓2が「穴のみ」になっています。

穴無し・浄水器用水栓等に変更をしてください。

※取付設置費積算画面で数量に「-1」を入力して

ください。

選択欄のチェックが外せない為、数量（手動欄）
で入力が必要になります。

【シンクプロパティ画面】

プロパティ設定

流レールシンク(大)SAシンク

かってにクリントラップ	あり
シンクカラー	ステンレス
水栓1	浄水器一体 シングルレバー水栓 ZZJFAB466S
水栓2(かってにクリントラップ ありの場合は「穴のみ」を選択)	穴のみ
ワホーフレート	なし
水切りカゴ	なし
止水フタ	なし
まな板ラック	なし
フリーパイプ	なし
クリンコーナー	なし

部材共通情報

区分	標準
間口	mm
高さ	mm
奥行	mm
名称(表記用)	
機種名	
機能名	
詳細(設備等)	
価格(上代)	円

確定 キャンセル

【取付設置費積算画面】

付加取付・設置 別途工事

No	選択	積算内容	PNT	数量 (自動)	数量 (手動)	単位	合計 PNT
87	<input type="checkbox"/>	フタカフリ(6ホール)	1	0	0	枚	0
88	<input checked="" type="checkbox"/>	かってにクリントラップ	2	1	-1	台	0
89	<input type="checkbox"/>	【取付】(6ホール)	1	0	0	枚	0

■ 2. 天然木ワークトップ

1) 天然木ワークトップ



天板プロパティ設定画面の材質で設定が可能です。

■ 注意点

① I型ワークトップのバックガードについて

天然木ワークトップはバックガードがありません。
(後付バックガードも設定ありません)

そのため、デュアルトップ対面ロータイプの場合、
天然木ワークトップは選択できません。

② L型ワークトップについて

天然木ワークトップはL型レイアウトの対応はありません。

③ F & F 間口変更について

フラット対面/アイランド対面/デュアルトップ対面

mm単位間口変更不可

※ I型キッチンは、mm単位での間口変更は可能です。

【ワークトッププロパティ画面】

ワークトッププロパティ設定

I型ワークトップ

部材個別情報	ワークトップ延伸	しない
材質	天然木	天然木
カバー	ステンレス	mm
シンク	アクリルストン	
間口	フルテックス	
区分	セラミック	
間口	天然木	mm
高さ	2550	mm
奥行	22	mm
名称(表記用)	650	mm
機種名		
機能名		
詳細(設備等)		
価格(上代)		円
施工寸法対象	しない	
間口寸法対象	しない	
設備寸法対象	しない	
F & F情報	F & F	なし

確定 キャンセル

F & F 対応間口

□ : 規格設定間口 ■ : F&F対応間口

ワークトップ種類		対応可能な間口													
フラット対面	壁付け	930	1080	1230	1530	1680	1830	1845	1980	2130	2280	2430	2580	2730	2745
ワークトップ	アイランド	960	1110	1260	1560	1710	1860	-	2010	2160	2310	2460	2610	2760	-

ワークトップ種類		対応可能な間口												
デュアル対面	壁付け	925	1075	1225	1375	1525	1675	1825	1975	2125	2275	2425	2575	2725
カウンター	アイランド	950	1100	1250	1400	1550	1700	1850	2000	2150	2300	2450	2600	2750

■ 2. 天然木ワークトップ

2) 天然木サイド納まり



ワークトップのプロパティ設定画面

「ワークトップ延伸」で設定することができます。


※ワークトップ延伸=サイド化粧板(インセット仕様)対応です。
(ぷらん館表記) (カタログ表記)

①通常の納まり

- ・ I型ワークトップ
- ・ フラット対面コンロ側

ベースキャビネット用サイド化粧板

●側面部断面図




②インセット仕様対応シンク側延長ワークトップの納まり (ワークトップ延伸)

- ・ワークトップ I型サイド化粧板
(インセット仕様)対応 シンク側延長
- ・ フラット対面シンク側

インセットサイド化粧板

●側面部断面図




■ 注意点




インセット仕様対応シンク側延長ワークトップ延長寸法
ワークトップ寸法 + 20mm となります。

天然木ワークトップの場合は、+30mm延長となります。

【ワークトッププロパティ画面】



【サイド化粧板選択方法】



①

ベースキャビ用
奥行650mm

②

インセットサイド化粧板
奥行650mm

■ 3. フラット対面レイアウト

3. フラット対面レイアウト

背面バリエーション追加

1) I型天然木シェルフ

【左シンクの場合】

① サイド化粧板を天然木シェルフ用に変更してください。

② プロパティ設定

I型天然木シェルフ フラット対面用

天然木シェルフ位置	二連のオープン側設置
ノットカラ	オーク
扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉カラー	未定
ドアセイフ	なし
勝手	L

■天然木シェルフの設置位置

「二連のオープン側」設置を選択してください。

■勝手：収納キャビネット位置に合わせてください。 「L」

③ プロパティ設定

I型天然木シェルフ フラット対面用

天然木シェルフ位置	二連の中間設置
ノットカラ	オーク
扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉カラー	未定
ドアセイフ	なし
勝手	L

■天然木シェルフの設置位置

「二連の中間」設置を選択してください。

■勝手：収納キャビネット位置に合わせてください。 「L」

④ プロパティ設定

フラット対面用 キャビネット 開き扉タイプ 見切り板付 奥行980mm用

部材別別情報

扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉カラー	未定
キャビネットカラー	ホワイトストーン
サイド化粧板用パネル	なし
天然木シェルフ用サイドパネル	右側


■天然木シェルフ用のサイドパネル「右側」

シェルフを付ける場合は設置側に専用のサイドパネル設置してください。




【①キッチン側サイド化粧板選択画面】

シンクキャビ	ベースキャビ	コンロキャビ	食洗キャビ	コーナーキャビ	周辺部材	対面用部材
加熱機器	オープン	食洗乾燥機	フロントオープン食洗			



【②③④背面部キャビネット選択画面】

シンクキャビ	ベースキャビ	コンロキャビ	食洗キャビ	コーナーキャビ	周辺部材	対面用部材
加熱機器	オープン	食洗乾燥機	フロントオープン食洗			



※天然木シェルフの際に設置するシェルフ用バックパネルは、品名が自動算出されます。

■ 3. フラット対面レイアウト

3. フラット対面レイアウト

背面バリエーション追加

2) L型天然木シェルフ


【左シンクの場合】



■ ワークトップ編 (SAシンクの場合)


①ワークトップのプロパティでL型シェルフの設置位置を選択してください。

②天然木シェルフがシンク側に「300mm」入る為、**シンク位置を規格寸法から移動する必要があります。**




※間口2730壁付けタイプの場合は、規格寸法でシンク脇400mm以上確保されている為、シンク位置移動をする必要はありません。
(RWシンクを除く)

【ワークトッププロパティ画面】



【シンク規格位置でL型シェルフを設定した場合】



天然木シェルフL型用を設置した場合、シンク位置を移動する必要があります。

■ 3. フラット対面レイアウト

3. フラット対面レイアウト

背面バリエーション追加

2) L型天然木シェルフ

【左シンクの場合】

■ キャビネット編

①

プロパティ設定	
L型天然木シェルフ フラット 対面用	
天然木シェルフ位置	二連のオープン側設置
フレイカブ	オーク
扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉カラー	未定
キャビネットカラー	なし
勝手	L

■ 天然木シェルフ L型用の設置位置

「二連のオープン側」設置を選択してください。

■ 勝手：収納キャビネット位置に合わせてください。 「L」

②

プロパティ設定	
I型天然木シェルフ フラット 対面用	
天然木シェルフ位置	二連の中間設置
フレイカブ	オーク
扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉カラー	未定
キャビネットカラー	なし
勝手	L

■ 天然木シェルフ I型用の設置位置

「二連の中間」設置を選択してください。

■ 勝手：収納キャビネット位置に合わせてください。 「L」

③


プロパティ設定	
フラット 対面用 キャビネット 開き扉タイプ 見切り板付 奥行980mm用	
部材別情報	
扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉カラー	未定
キャビネットカラー	ホワイトストーン
サイドパネル用側面	なし
天然木シェルフ用サイドパネル	右側

■ 天然木シェルフ用のサイドパネル「右側」

シェルフを付ける場合は設置側に専用のサイドパネル設置してください。



【①②③背面部キャビネット選択画面】



※ L型天然木シェルフの際に設置する
キッチン側「サイドパネル」は、
天然木シェルフ I型用を設置した際に
品名が自動算出されます。
シェルフ用バックパネルも同様です。

■ 3. フラット対面レイアウト

ディスプレイ引戸



ぶらん館選択方法

ベース部 ⇒ 対面用部材 ⇒ ディスプレイ
引き戸タイプ ⇒ 間口選択 ⇒ 配置部材選択

【配置部材選択】

- ・アイランド用（見切り無し）
- ・壁付けぶらん用（見切り有り）
※壁面側に見切り板を移動してください。

【プロパティ設定項目】

- ①上台：上台種類（引出しorオープン）を選択
- ②扉種類：扉カラーorキャビ同色扉を選択
- ③扉シリーズ：扉シリーズを選択

※キャビ同色扉カラーの場合は無し

- ④扉カラー：扉色を選択
- ⑤キャビネットカラー：キャビネット色を選択
- ⑥勝手：ワークトップ勝手に合せてください
- ⑦取手カラー：色（シルバーorブラック）を選択
- ⑧レールカラー：色（シルバーorブラック）を選択

※⑦取手カラー、⑧レールカラーは自由に組み合わせができますが、迷われた時用に「別紙:ディスプレイ引き戸おすすめ組み合わせ一覧表」をご確認ください。

※コンセントボックスの色は、キャビネットカラーによって色が変わります。

※デュアルトップ対面用も同じ設定となります。

【ディスプレイ引き戸選択画面】



【ディスプレイ引き戸プロパティ画面】



■ 4. 天然木ライフケーブル

天然木ライフケーブル




ぶらん館選択方法

その他収納 ⇒ 天然木ライフケーブル ⇒ 間口選択
⇒ 縦置き or 横置き を選択し配置してください。


■ ウッドカラーの選択

配置した天然木ライフケーブルのプロパティで
カラーの変更が可能です。

■ 配置例



【ライフケーブル選択画面】



【ライフケーブルプロパティ画面】



オーク

ウォールナット



オークグレー

カフェスタイル収納



ぶらん館選択方法

カフェスタイル収納 から、選択し配置してください。


【カフェスタイル収納用カウンター】について

- 4種類のフロアカウンターを設定しています。
- 天然木シェルフを含むプランも含まないプランも
①～④どのカウンターとも組み合わせは可能です。

【ライフケーブル選択画面】




メラミン、アクリストン、フォルテックス、セラミック、天然木




【天然木木口仕様】

①・②・③（壁側）カウンター端部仕様：上下R2+木口材



③（オープン側）・④カウンター端部：ハマグリ加工+木口材



カフェスタイル収納 天然木シェルフ



【天然木シェルフ設置の注意点】

- 天然木シェルフは必ず、片面カップボード、片面フロアキャビネットと隣接してください。
- 隣接の際、必ず天然木シェルフ用サイドパネルを設置してください。
- 天然木シェルフは2つまで連続して設置可能です。
- オープン側にはサイド化粧板は必要ありません。
- 天然木シェルフの左右勝手は収納キャビネットがある方を選択してください。

【セット例①】


■片側オープン用

カウンターの片側端部がキャビ端部よりが15mm長いタイプ




■両側オープン用

カウンターの両端部がキャビ端部よりが15mm長いタイプ



*図は収納キャビが左側にあるので、天然木シェルフの勝手も「左」となります。

【セット例②】 [通常カウンター] カウンター端部とキャビ端部のラインがっているタイプ




*図は収納キャビが左側にあるので、天然木シェルフの勝手も「左」となります。

【NGレイアウト】

✗ 収納キャビネットがない場合



✗ 天然木シェルフが3個以上セットされている場合



【セット例③】

収納キャビネットが間口600mmの場合


吊元（丁番が付いている側）には、**必ず見切り板もしくはサイド化粧板を設置**してください。

[天然木シェルフが設置されているプラン]

下図は片側オープン、両側オープンタイプとなっていますが、従来タイプの場合も同様です。



■片側オープン用

カウンターの片側端部がキャビ端部よりが15mm長いタイプ



■両側オープン用

カウンターの両端部がキャビ端部よりが15mm長いタイプ



*図は収納キャビが左側にあるので、天然木シェルフの勝手も「左」となります。

【操作方法】

■ カウンター

①通常のカウンター

②15mm伸ばしのカウンター

→②の15mm伸ばしのカウンター

③見切りを入れる場合の15mm伸ばしカウンター

④天然木サイドオープン用の15mm伸ばしカウンター



■ カフェスタイル天然木カウンターオープン用 【プロパティ設定】

⑤オープン側の設定をしてください。

- 右側オープン
- 左側オープン
- 両側オープン

※天然木オープン用カウンターのオープン側には「空白スペース15mm」を入れてください。

※片側オープン（右側・左側）カウンターは、15mm長くなります。

両側オープンカウンターは、30mm長くなります。

※天然木オープン用カウンター以外は、これまで同様の選択肢となります。

【カウンター選択画面】

収納	収納	カフェスタイル収納	その他収納	ウォール部	対面
片面カウンタ	フロアキャビ	ハイフローキャビ	カップボード	吊戸	周辺部材

① ② ① ②

奥行55cm

奥行55cm +15mm

奥行45cm

奥行45cm +15mm

W1815	W0915				
③ 片面フロアカウンタ カフェスタイル (15mm伸ばし)奥行450mm	④ 片面フロアカウンタ カフェスタイル (15mm伸ばし)奥行450mm				

【カウンタープロパティ画面】

プロパティ設定

片面フロアカウンタ カフェスタイル 天然木オープン用

⑤


部材個別情報	
オープン側	右側オープン
間口	1815
材質	天然木
シリーズ	選択不可
カラー	オーク
奥行き位置	0 mm
部材共通情報	
必ずお読みください	
区分	標準
間口	1815 mm
高さ	20 mm
奥行	450 mm
名称(表記用)	
機種名	
機能名	
詳細(設備等)	
価格(上代)	円
施工寸法対象	しない
間口寸法対象	しない
設備寸法対象	しない
F&F情報	
F&F	なし

確定 キャンセル

■5. カフェスタイル収納

【操作方法】

■天然木シェルフキャビネット



- ①フロアキャビネット
 - ②サイド化粧板
【天然木シェルフ用】
 - ③天然木シェルフ
【中間設置用】
 - ④天然木シェルフ
【オープン側設置用】

【各部材設定注意点】

-

勝手を選択してください。

- ② サイド化粧板 カフェスタイル 片面フロア 天然木シェルフ用 奥行450mm

部材個別情報	
扉種類	扉カラー
扉シリーズ	class1
扉把手	未定
勝手	L
ドアノブ位置	R
高さ	L
奥行	L
奥行き位置	0

勝手を選択してください。
サイド化粧板ですが、
設置位置により勝手を
選択する必要があります。

- ③ I型天然木シェルフ 片面フロア 中間設置用

	天然木シェルフ位置	二連の中間設置	▼
	ナットカラー	オーク	▼
	扉種類	扉カラー	▼
	扉シリーズ	class1	▼
	扉面材	未定	▼
	勝手	L	▼
	奥行き位置	0	mm

天然木シェルフ位置
二連の中間設置になって
いることを確認してくだ
さい。

- 4 (4) I型天然木シェルフ 片面フロア オープン側設置用

天然木シェルフ位置	単体設置	▼
扉種類	単体設置	
扉シリーズ	二連のオープン側設置	
開け方	未定	▼ 画像
勝手	L	▼
奥行き位置	0	mm


天然木シェルフ位置
単体設置か、
二連のオープン側設置を
選択してください。

※③④は、収納配置位置に合わせて勝手の選択をしてください。

【天然木シェルフ選択画面】



【天然木シェルフ用サイド化粧板選択画面】



2025年4月16日より、システムバスルームの作図システムにて
「別途工事」取付設置費積算ができるようになりました。
 必要に応じて別途工事費の追加をお願いいたします。

■プラン確認の画面より「プラン確定」をすると「取付設置費積算画面」に移ります。

プラン選択方法 > 基本情報選択 > オプション選択 > プラン確認

AQUILA-BATH

合計金額
(税抜) ¥ 1,058,000


基本情報

サイズ	1616型
地域	I:一般地
ドア位置	1:R

オプション情報

カウンター	S:床真シャワーカウンター(サーモなし)
浴槽材質	C:アクリックス

ぶらん情報画面に戻る 前へ戻る プラン確定



アリナップ
「別途工事」取付設置費積算

項目	内容	ポイント	数量	ポイント計
【建築工事】	窓台・まぐさ・方立て工事	0	0	0
【建築工事】	増改・リフォームに伴う付帯工事	0	0	0
【建築工事】	ジェットバス用ポンプ架台工事	0	0	0
【建築工事】	ドア隣縁・接続工事	0	0	0
【建築工事】	はつり工事	0	0	0
【建築工事】	窓工事(住宅メーカー専用サッシ)	0	0	0
【電気工事】	電気配管接続工事	0	0	0
【電気工事】	換気ダクト配管接続工事	0	0	0
【電気工事】	換気乾燥機リモコン取付接続工事	0	0	0
【設備工事】	1次側給水・給湯・排水配管工事	0	0	0

次へ

設定完了、もしくは必要が無い場合、
 画面右下の「次へ」を押下してください。

※追加のポイント、問い合わせ等に関しては、弊社営業担当迄ご連絡をお願いいたします。

現場調査費 上代見積のご案内

2024年9月12日発行

2024年11月より、リフォームのお見積りにおいて、現場調査費の上代見積を開始します。

また、システムキッチン：2024年12月、システムバスルーム：2025年5月取付依頼分より有料化となります。

上記に伴い、見積システム「ぷらん館」の上代見積の機能を「9月18日（水）」より追加いたします。

10月末日までと11月1日以降の運用について以下をご確認ください。

＜2024年10月末までの運用＞

ぷらん館での見積時に現場配達費の設定画面に現場調査費の項目が表示されますが、

2024年10月末日まではチェック不要となります。チェックをしないことでお見積書にも表示されません。

ぷらん館画面 (SK)

見積明細

CENTRO	シンク種類	BFシンク／ステンレス
OOクラス	水栓金具	シングルレバー水栓
未定	食器洗い乾燥機	なし
未定	加熱調理機器	ガラストップコンロ グリル:水無両面焼き フェイス:シルバー トップ:シルバー 幅口600mm W=90cm/洗エールレンジフード 鋼板前幕板タ
型	レンジフード	イブ
右	吊戸棚	H=700mm
255cm	吊戸棚オプション	ミドル吊戸棚(3枚扉) 片側板のみ不燃仕様
85cm	扉開放防止部品	なし
65cm	壁パネル	
ステンレス／サテン+マコート+特殊エンボス	天井高さ	未確定(2360mm)
スライド収納プラン	ガス種	未定
レグラボックス(底板ステンレスあり)		

□は選択されていません。必要な場合はレイアウトViewに戻り設定してください。

内容を確認しました。 修正する場合は、画面右下のボタンからレイアウトViewへ戻って下さい。

ぷらん館画面 (SBR)

現場調査費／現場配達費

現場調査費を見積書に表示する
現場調査費

現場調査費 (リフォーム) 上代 20,000円

現場配達費を見積書に表示する
現場配達費

現場配達費 (1F) 上代 15,00
現場配達費 (階上) 上代 40,000円

画面の出力形式選択

現場調査費の項目が新設されますが

2024年10月末日まではチェック不要です

現場調査費 上代見積のご案内

2024年9月12日発行

＜2024年11月1日以降の運用＞

リフォームの場合は、現場配達費の設定画面の、現場調査費の項目にチェックを入れて登録してください。

2024年11月1日から上代見積開始

ぶらん館画面 (SK)

セット数 *	1
セット金額	2,482,100
取付・設置費	150,000
現場調査費	-
現場配達費	-
合計金額	2,632,100

取付・設置費 削除

取付・設置費
現場調査費
現場配達費

チェックを入れて登録

ケンタッフ
キッチンから、笑顔をつくろう

現場調査費

見積書に表示する

現場調査費 20,000

No 選択

1 現場調査費(リフォーム) 上代 20,000円



システムキック

現調費 検証用

商品合計	¥2,482,100-
取付・設置費	¥150,000-
現場調査費	¥20,000-
現場配達費	¥15,000-
商品総合計	¥2,667,100-
(税込	¥2,933,810)
消費税率	10%
※価格は税抜価格と、税込価格に分けて表示しています。	

各成果物に
「現場調査費」が
印字されます

2025年4月1日から上代見積開始

ぶらん館画面 (SBR)

ケンタッフ
キッチンから、笑顔をつくろう

現場調査費／現場配達費

現場調査費を見積書に表示する

現場調査費 20000

現場調査費 (リフォーム) 上代 20,000円

現場配達費を見積書に表示する

現場配達費 40000

現場配達費 (1F) 上代 15,000円

現場配達費 (階上) 上代 40,000円

チェックを入れて登録

画面の出力形式選択

システムバスター

現調費 検証用

商品合計	¥1,078,000-
取付・設置費	¥168,000-
現場調査費	¥20,000-
現場配達費	¥15,000-
商品総合計	¥1,281,000-
(税込	¥1,409,100)
消費税率	10%
※納品予定月に準じます。 ※価格は税抜価格と税込価格に分けて 表示しています。	
作成日付	2024年09月09日
プラン名	SBR/RAKUVIA
見積番号	50191548
画面番号	500466820
営業所	千葉営業所
営業担当	赤平 雅幸
ショールーム	
ショールーム担当	
納品予定月	
見積有効期限	30日間

問い合わせ等に関しては、弊社営業担当迄ご連絡をお願いいたします。

ぶらん館α機能改善（操作方法）

- 2024.6.26
- 情報システム部 情報推進課

【Confidential】

1

目次

1. プレゼンシート画質向上に伴う表示方法の変更	…p3-p4
2. 3Dview画面の表示	…p5
2-1. 3Dview画面の操作【矢視設定からの操作】	…p6
2-2. 3Dview画面の操作【3Dview画面からの操作】	…p7-p8
3. 注意事項	…p9-p10

2

1. プrezンシート画質向上に伴う表示方法の変更



rezンシートのCG画像を向上し標準画質と高画質を統一します。

【現行（標準画質）】



【新】



【現行（高画質）】



最新のトレンドに合わせて床・壁・天井の色味を
変更しています。

3

1. プrezンシート画質向上に伴う表示方法の変更



今回の機能改善に伴い、標準画質/高画質の考え方がなくなり、「成果物作成画面」の
「ベース画質選択」が表示されなくなります。

このスクリーンショットは、rezンシートの「成果物作成」画面を示しています。画面には「見本提出日」、「出力形式」、「標準画質」、「高画質」、「見本表示」などのオプションがあります。下部には「ベース画質選択」のセクションがあります。このセクションには「作成形式」（PDFまたはPowerPoint）、「ベース画質」（「標準画質」または「高画質」）、「シート種類」（IMAGE）、「ベース1」などの選択肢があります。また、「写真あり」または「写真なし」のオプションも表示されています。

【現行】

このスクリーンショットは、rezンシートの「成果物作成」画面を示しています。画面には「作成形式」（PDFまたはPowerPoint）、「ベース画質」（「標準画質」または「高画質」）、「シート種類」（IMAGE）、「ベース1」などの選択肢があります。また、「写真あり」または「写真なし」のオプションも表示されています。

※写真ありは、型・フラット対面型レイアウトのみ対応

【新】

このスクリーンショットは、rezンシートの「成果物作成」画面を示しています。画面には「作成形式」（PDFまたはPowerPoint）、「ベース画質」（「標準画質」または「高画質」）、「シート種類」（IMAGE）、「ベース1」などの選択肢があります。また、「写真あり」または「写真なし」のオプションも表示されています。


※写真ありは、型・フラット対面型レイアウトのみ対応

4

2. 3Dview画面の表示




今回の機能改善に伴い、視点設定画面にパースと連動して動作する3Dview画面が表示されます。



2-1. 3Dview画面の操作【矢視設定からの操作】




現状同様にパース (①) を選択して、矢視設定を行う。
※その場合、パース連動して3Dview画面 (②) も動作します。



2-2. 3Dview画面の操作【3Dview画面からの操作】



3Dviewの右下にある□(①)を押下すると、子画面(②)が表示されます。
子画面の3Dview上でマウス操作/キーボード操作/タッチパット操作をすることで、パース(③)と連動して矢視設定を実施することができます。



注意事項：矢視設定したいパースをクリックしたのを確認してから、3Dview上で操作をお願いいたします。

7

2-2. 3Dview画面の操作【3Dview画面からの操作】



具体的な子図画面の操作は、以下となります。
子画面上の3Dviewを動かすには、マウス・タッチパット・キーボードの3種類の方法があります。



【3Dview画面操作の場合（①）】

3Dview上でマウスを動かすことで矢視設定が可能となります。

- ・平行移動：右ドラッグ
- ・回転：左ドラッグ
- ・前後移動：ホイール

※タッチペンで3Dviewを操作する場合は、平行移動のみしかできません。

【タッチパット操作の場合（②）】

左記のタッチパット（②）を押下して操作することで矢視設定が可能となります。

- ・平行移動：上下左右/前後の操作
- ・回転：画像をぐるぐると動かす

※SRタブレットを使用する場合は、タッチパットを利用して前後移動してください。

【キーボード操作の場合】

左記の子画面を開いた状態でPCのキーボードを押下することで矢視設定が可能となります。

- ・平行移動：上下左右/前後の操作
 - Q:下 W:前 E:上
 - A:左 S:後 D:右
 - ホイール：前後移動
- ・回転：画像をぐるぐると動かす
 - T:上 F:左 G:下 H:右

8

3.注意事項



●対象シリーズ

2023年10月25日以降： CENTRO / STEDIA

2024年 7月 2日以降： 新ラクエラ/新KT/コルティ

●3Dview表示対象ブラウザ

対象：Edge 、 Chrome

※EdgeのIEモード及び、IEでは3Dviewが表示されません。

以下、サイトでお使いのPC（ブラウザ）で利用可能かは確認できますので、必要に応じて利用下さい。

URL : <https://get.webgl.org/>

【利用可能時】

Your browser supports WebGL

You should see a spinning cube. If you do not, please visit the support site for your browser



Check out some of the following links to learn more about WebGL, and to find more web applications using WebGL.

Want more information about WebGL?

<https://www.khronos.org/webgl>

WebGL Wiki

【利用不可時】

Oh no! We are sorry, but your browser does not seem to support WebGL.

You can upgrade Explorer by clicking this link.

Check out some of the following links to learn more about WebGL, and to find more web applications using WebGL.

WebGL Wiki

Want more information about WebGL?

<https://www.khronos.org/webgl>

9

3.注意事項



●7月1日までにコルティで作成していたプランについて

レイアウトview画面を立ち上げてから成果物作成を実施してください。

床・壁・天井もすべて新仕様になりますのでご了承下さい。

10

現場配送費価格改定に伴うシステム対応について

4月1日(月)以降の見積時の現場配送費価格改定について、システムは以下の通り対応となりますのでご確認ください。

1. システムキッチン

- システムキッチン図面作成時の見積・明細画面で、新規・変更とともに「現場配送費」を選択した際に価格改定後の金額が表示されます。改定後の価格が反映されている1F・2Fの項目をチェックして登録をお願いいたします。

※変更見積時の注意点

- 変更見積時の旧価格の現場配送費が反映されている場合は、見積・明細画面で「現場配送費」を選択しないまま、成果物作成した場合は、“**旧価格のまま**”で価格が変わらないのでご注意ください。



現場配送費改定による価格変更が反映された見積書

左側の表は改定後の価格を示す

セット数 *	1
セット金額	1,468,500
取付・設置費	132,000
現場配送費	-
合計金額	1,600,500

右側の画面は「現場配送費」を選択した状態

赤い矢印が「現場配送費」ボタンを示す

下部のリストは改定後の価格を示す

No	選択	現場配送費(1F)	上代 15,000円
1	<input type="checkbox"/>	現場配送費(1F)	上代 15,000円
2	<input type="checkbox"/>	現場配送費(階上)	上代 40,000円

2. システムバスルーム・洗面化粧台

- 図面作成時に現場配送費の小画面が新規・変更ともに起動しますので、改定後の価格が反映されている1F・2Fの項目をチェックして登録をお願いいたします。



現場配送費改定による価格変更が反映された見積書

左側の表は改定後の価格を示す

現場配送費 (1F)	上代 15,000円
現場配送費 (階上)	上代 40,000円

右側の画面は改定後の価格を示す

現場配送費 (1F)	上代 15,000円
現場配送費 (階上)	上代 40,000円

下部のボタンは「画面の出力形式選択」

ブラウザのキャッシュクリア

システムバスルーム作成画面を使用する前に、必ずブラウザのキャッシュクリアを行ってください。

【Edgeのキャッシュクリア】

- ①Edgeの画面右上にある『…』を押し、表示されるメニューの中から『設定』を選びます。
- ②画面左側に表示される『プライバシー、検索、サービス』を選択してください。
- ③画面を下にスクロールし、閲覧データをクリアの欄で『クリアするデータの選択』を押下してください。
- ④時間の範囲を『すべての期間』に設定し、『キャッシュされた画像とファイル』にチェックを入れ、今すぐクリアを押してください。

【Chromeのキャッシュクリア】

- ①Chromeの画面右上にある『:』を押し、表示されるメニューの中から『設定』を選択します。
- ②画面左側に表示される設定メニューの中から『プライバシーとセキュリティ』を選択してください。
- ③閲覧履歴データの削除を選択します。
- ④下記2点にチェックを入れ、『データを削除』を押します。
 - ・Cookieと他のサイトデータ
 - ・キャッシュされた画像とファイル


ぷらん館新機能のご紹介

システムバスルーム新商品発売に伴い、ぷらん館に下記の新機能を追加しました。
使用方法について詳細を記載しましたので、ご確認をお願いいたします。

- ・成果物の出力形式選択 ・・・ 2
- ・注記メモ ・・・ 4
- ・図面コピー機能 ・・・ 6

新機能：成果物出力形式選択

成果物の図面と見積書の出力形式を選択できるようになりました。



①図面の出力形式選択画面で、希望する出力形式にチェックを入れてください。

②確定（作図に進む）を押します。

【図面出力形式】

PDF + DXF → PDFとDXFで出力されます。
PDF → PDFのみで出力されます。

【見積書出力形式】

PDF + CSV → PDFとCSVで出力されます。
PDF → PDFのみで出力されます。

新機能：成果物出力形式選択

成果物取出

表示／印刷したい成果物のダウンロードリンクをクリックしてください。
クリックするごとにファイルのダウンロードを開始します。
一括で取り出したい場合は、一括ダウンロード対象をチェックして、一括ダウンロードボタンをクリックしてください。

図面番号:145547の成果物一覧(全ての成果物の生成処理が終了しました)

種類	データ形式	一括ダウンロード対象	ダウンロード
見積(A4横)	pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	
見積(CSV)	csv	<input checked="" type="checkbox"/>	
プレゼンシートご提案書(A4横)	pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	
プレゼンシートご提案書(A4横)	ppt	<input checked="" type="checkbox"/>	
商品図面(A3横)	pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	

③選択内容に応じた出力形式で成果物のダウンロードが可能となっております。

成果物取出

表示／印刷したい成果物のダウンロードリンクをクリックしてください。
クリックするごとにファイルのダウンロードを開始します。
一括で取り出したい場合は、一括ダウンロード対象をチェックして、一括ダウンロードボタンをクリックしてください。

図面番号:145547の成果物一覧(全ての成果物の生成処理が終了しました)

種類	データ形式	一括ダウンロード対象	ダウンロード
商品図面(A3横)	pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	
商品図:平面図(DXF)	dxf	<input checked="" type="checkbox"/>	
商品図:側面図A/C(DXF)	dxf	<input checked="" type="checkbox"/>	
商品図:側面図B/D(DXF)	dxf	<input checked="" type="checkbox"/>	
設備図面(A3横)	pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	
設備図:ボルト脚・排水(DXF)	dxf	<input checked="" type="checkbox"/>	

メール対象用URL作成 URLモモ(確認用) PDF ZIP 一括ダウンロード

PDF選択時にPDF以外のファイルが選択されていた場合は除外されます。

本文章をメールに貼り付けてメール送信してください。


パスワード

戻る

システムバスルーム新機能：注記メモ


図面内にメモを追記することができます。

※システムバスルーム限定の機能となります。




- ①図面の出力形式選択画面で、注記メモ欄に図面内に表示したい文言を記入します。
- ②確定（作図に進む）を押します。

システムバスルーム新機能：注記メモ



③商品図の2ページ目、3ページ目に入力した注記メモが表記されます。



新機能：図面コピーについて

図面番号を入力することでプラン内容をコピーできる機能を追加しました。
物件新規作成時にコピーする方法と、プラン編集時にコピーする方法の2パターンをご紹介します。

■ 物件新規作成時にコピーする方法

- ① コピーするプランの図面番号を控えてください。

SELEVIA
セレヴィア

サイズ / 1616型 ドア位置 / CR

ITEM

Design

加圧フロア・加圧天井・加圧エプロン
天井・壁・浴槽エプロン・フロア・カウンターまで、こだわって選べるのはSELEVIA
オーダーメイドのような気持ちで浴室をコーディネートしていただけます。

Warn

浴室まるごと保温
あたたかく、冷めにくいから、快適環境を省エネでキープ。

Clean

まるごクリーニングパッキン
カビの発がい入込もと、お手入れが大変になってしまい、また、浴室の床面や壁面のカビに比べて、カビの侵入に強い素材のパッキンを採用。

Universal

スムーズ浴槽(アクリルストン)
ポップアップ栓

クリーナーパッキン
床面の目地
シーリング剤
カビの発がい(基材)

ハイポジション設計
重心を低くする動作が楽に、腰や腰への負担も軽減。

足ピタバーン
水の表面張力で足裏を引き寄せ、滑り止め効果を高めた加工フロア。

(洗い場側 水栓
フラット水栓
ワイドシャワー(一次止水あり)

カウンター
とってもクリンカウンター

収納
サポートバー&シェルフ(浴槽側壁リバーナーなし)

100Y換気乾燥暖房機(プラスマクラスター)ブラック

※画像はイメージです。表示されている色は実物とは異なります。

COLOR

ルームデザイン	壁 アクセントカラー	天井 パネル	フロア モルタル	浴槽 ミディアムウッド	エプロン ミディアムウッド
グラスタイルコ バルト	ウォールナ ット	ミディアムウ ッド	フォルノホワ イト(アクリス トン系接着誘 導面パール)	ミディアムウ ッド	

実施のみで済みたいから
2024/03/07

新機能：図面コピーについて

■ 物件の情報


▶ 問い合わせ番号	
▶ 物件名 *	西日暮里 1 丁目計画 様 ▾
物件名は全角18文字以内で入力してください。	
▶ 工事種別 *	<input checked="" type="radio"/> 新築工事 <input type="radio"/> リフォーム

"*"がついている項目は、必須入力（選択）

■ プランの情報

▶ 図面番号	145545
▶ プラン名 *	1階浴室プラン
プラン名は全角15文字以内で入力してください。	
▶ 施工日 *	2024/07/31
▶ 作成日 *	2024/03/07
▶ プランニング *	システムバスルーム ▾
▶ プラン選択 *	モデル編集 ▾
▶ 商談メモ	

新規登録



■ 物件新規作成時にコピーする方法

②新規物件登録画面にて、図面番号の欄にコピーしたいプランの図面番号を入力し、新規登録を押します。

新機能：図面コピーについて

■ 物件新規作成時にコピーする方法

- ③ プランニング画面に遷移します。
コピーした図面番号のプラン内容が
表示されますので、この画面から
編集を行ってください。



新機能：図面コピーについて

■ プラン一覧

状態	図面番号	プラン名	シリーズ	金額	施工日	作成日	作成担当者
確定	145548	1階浴室プラン	セレヴィア	1931000	2024/07/31	2024/03/07	R.M.大阪

プラン状態の更新

※呼び出したいプランをクリックして、以下のボタンから操作を行ってください

選択した情報の確認 作成物表示 Excel形式見積表示

■ 物件の情報

問い合わせ番号	113357
物件名 *	西日暮里 1丁目計画
物件名	西日暮里 1丁目計画
工事種別 *	<input checked="" type="radio"/> 新築工事 <input type="radio"/> リフォーム

物件名は全角18文字以内で入力してください。

**がついている項目は、必須入力（選択）

■ プランの情報

図面番号	145547
プラン名 *	1階浴室プラン
プラン名は全角15文字以内で入力してください。	
施工日 *	2024/07/31
作成日 *	2024/03/07
シリーズ選択 *	セレヴィア
プラン選択 *	モデル編集
商談メモ	

■ プランの情報

図面番号	145547
プラン名 *	1階浴室プラン
プラン名は全角15文字以内で入力してください。	
施工日 *	2024/07/31
作成日 *	2024/03/07
シリーズ選択 *	セレヴィア
プラン選択 *	モデル編集
商談メモ	

表示されている情報のみ更新 表示されているプランの編集

■ プラン編集時にコピーする方法

- ①再編集したいプランを選択し、図面番号の欄にコピーしたい図面番号を入力します。
- ②表示されているプランの編集を押します。

新機能：図面コピーについて


■ プラン編集時にコピーする方法



- ③元々のプラン内容からコピーした
図面番号のプラン内容に置き換わり
ます。

No.	シリーズ	内容	対応策	不具合解消日
1	CENTRO STEDIA ラクエラ	取付設置図にとってもクリンフードサイドタイプの下地情報が表示されておりません。	・取付設置図の必ずお読みくださいに下地に関する文言を記載しております。 ・成果物取出画面に表示される「建築業者様へ提出必須：フードビス固定位置」を必ず出力してご提出ください。	未定
2	CENTRO STEDIA	足元オープンタイプのシンクキャビで、レイアウト可能なプランで作図エラーとなる。 (W150のスライドキャビしか配置できなくなっている。)	レイアウト可能ですが、ぷらん館αで作図できない為、W150のスライドキャビを配置後、「カタログ外設定」にて作図するか販売基幹で明細の修正をお願いいたします。	未定
3	CENTRO	足元オープンタイプのシンクキャビとJMシンクの組み合わせで作図エラーとなる。	レイアウト可能ですが、ぷらん館αで作図できない為、別シンクキャビネットで「カタログ外設定」にて作図をお願いします。	未定
4	CENTRO	フロントスクリーン付きフラット対面で、パネルキャビネットを配置した際に、フロントスクリーン用穴を無しにしても作図が可能となっている。	フラット対面でフロントスクリーンを設置しパネルキャビネットを配置した場合は、「フロントスクリーン穴をあり」にしてください。	未定
5	CENTRO	フラット対面に対し、開き扉キャビネットの配置が可能となっている。	フラット対面には開き扉のキャビネットを配置することはできません。（床面固定ができないため） 開き扉のキャビネットを配置しないようお願いいたします。	未定
6	全シリーズ	対面側に天井幕板が設置された場合、取付設置ポイントが自動積算されない。	手動で追加するようお願いいたします。	未定
7	CENTRO STEDIA	垂壁と壁パネルを配置した際に、プレゼンシートで垂壁を配置した箇所の壁パネルが表示されない。	現在、調査中です。	未定
8	CENTRO STEDIA ラクエラ	IH「ZEHRZ6M24ESS」を配置するとプレゼンパースに描画されるIHが実商品と異なる。		未定
9	ラクエラ	ガスオープン「ZZRBRS15ESV-K」に配置可能なガスコンロ「ZGGVK6R24VSE-E」が選択できない。	他のガスコンロを選択いただき、品名修正をお願い致します。	未定
10	CENTRO STEDIA	200V電気オープンレンジ「ZZNEDK100K」に配置可能なIHコンロ「ZEDRZ6M22CSK」が選択できない。	他のIHコンロを選択いただき、品名修正をお願い致します。	未定
11	CENTRO	奥行特注しているフロアカウンターをアクリストントップでジョイント対応しているが、"I型接続キット"・"シーム材"に関する文言がF&F確認書に表記がなく金額もUPされない。		未定
12	CENTRO	水栓 タリスセレクトM51(ZZ72823004)を設置した際、以下の組み合わせ可能なレイアウトで作図エラーとなる。 ・配管スペース有シンクキャビネット H900 ・配管スペース有シンクキャビネット H850 JL JMシンク		未定
13	コルティ	収納部は取手レス仕様となるが、取付設置図で取手が表現されている。		未定
14	ROSTEDIA	洗エールレンジフードサイドタイプ同時給排タイプで作成すると、レンジフード最小高さH680以下で作成が可能となる。		未定
15	CENTRO	扉の面材によってサイド化粧板の厚みが異なるが、展開図で寸法が変わらず全て18mmで寸法表記される。		未定
16	CENTRO	コンバーチブル収納で中台デスクタイプ／中台カウンタータイプの設備文言が、図面上で4回線の表記となっている。		未定
17	STEDIA	SB、SDシンク用の水切りかごを選択すると旧品名に引き当たる。	品名修正をお願い致します。	2025/7/18
18	CENTRO	ウォールオープンの上下部分がプレゼンパースでシルバー色で描画されている。正しくはブラック色。		未定

①アドレスバーの右横のアイコンを押下



※システム画面を自動で表示するには、インターネットエクスプローラーの
設定変更が必要です。

詳しくは、[こちらをご確認下さい。](#)

②ポップアップとリダイレクトを常に許可するにチェックを入れ、完了を押下

